



ECO-Management SRL

www.eco-management.it e-mail: info@eco-management.it

Azienda certificata ISO:9001



Doc: ESTARWEB MUD 2024

Area: IT

ESTARWEB: ISTRUZIONI OPERATIVE MUD 2024

1 Obblighi di comunicazioni annuali	3
2 Sintesi modifiche MUD 2024	4
3 Istruzioni aggiuntive ISPRA.....	5
4 Trasmissione MUD alla Camera di commercio	7
5 Duplicazione, generazione ed esportazione MUD 2024.....	8
5.1 Duplicazione MUD esistente dall'anno precedente.....	8
5.2 Generazione MUD 2024	9
6 Creazione e configurazione MUD in ESTARWEB.....	10
6.1 Dati obbligatori per MUD rifiuti produttore.....	11
6.2 Dati obbligatori per MUD rifiuti "solo" trasportatore.....	12
6.3 Dati obbligatori per MUD rifiuti "solo" impianto	12
6.4 Dati obbligatori per MUD rifiuti impianto e trasportatore	13
6.5 Dati obbligatori per MUD intermediario	14
7 Scheda Autorizzazioni - Autorizzazioni e Certificazioni	14
7.1 Numero o estremi identificativi l'autorizzazione	14
7.2 Data di rilascio	14
7.3 Data di scadenza	14
7.4 Ente che ha rilasciato l'autorizzazione	14
7.5 Tipo di Autorizzazione	15
7.6 Attività autorizzata	15
7.7 Gestione RAEE e VFU	15
7.8 Quantità autorizzata complessiva	15
7.9 Impianti di incenerimento e coincenerimento.....	16
7.10 Capacità residua della discarica	16
7.11 Certificazioni	16
7.12 Inserimento scheda AUT in ESTARWEB	16
7.13 Modifica scheda AUT in ESTARWEB	18
8 Scheda Riciclaggio.....	19
8.1 Frazioni oggetto della scheda riciclaggio	19
8.2 Modifica scheda RIC.....	21
9 Individuare un cliente privato in ESTARWEB	22
10 Scheda RIFIUTO	23
11 Comunicazione Imballaggi (Sezione Gestori)	29
12 Schede Materiali secondari	30
13 Calcolo della giacenza presso il produttore	32
14 Controllo di eventuali errori nelle schede RIF, RT, DR, TE, MG e IMB	32
14.1 Controllo dati Produttore	33
14.2 Controllo dati Impianto	33
14.3 Controllo dati Trasportatore	34
14.4 Controllo comuni produttori.....	34
14.4 Controllo comuni impianti	34
14.5 Controllo comuni trasportatori.....	35

ECO-Management SRL

Sede legale: Via Emilia, 7 Monselice (PD)
Tel: +39 049 0990550 Fax: +39 049 0990580
P.IVA 03699350280 Cap.Soc. € 25.000,00

Pag 1



ECO-Management SRL

www.eco-management.it e-mail: info@eco-management.it

Azienda certificata ISO:9001



Doc: ESTARWEB MUD 2024

Area: IT

14.6 Controllo Destinazione rifiuti	35
14.7 Controllo Stati Fisici	35
14.8 Controllo conferimenti transfrontalieri	35
14.9 Controllo dati Schede RT	35
14.10 Controllo dati Schede DR	36
14.11 Controllo dati Schede TE	36
14.12 Controllo dati Schede RT COMUNI	36
14.13 Controllo dati Schede DR COMUNE	37
14.14 Controllo giacenza produttore	37
14.15 Controllo quantità lavorata in R13,D15 o giacenze non associate	37
14.16 Controllo quantità totali complessive	39
14.17 Controllo dati Schede DR alluminio	39
14.18 Controllo dati alluminio - acciaio	40
15 Unione di due MUD	42



ECO-Management SRL

www.eco-management.it e-mail: info@eco-management.it

Azienda certificata ISO:9001



Doc: ESTARWEB MUD 2024

Area: IT

IMPORTANTE

Prima di procedere con la “Generazione MUD” è fondamentale la lettura del seguente manuale. Il nostro servizio assistenza non fornisce consulenza normativa sulle modalità di redazione del MUD.

Per eventuali richieste di assistenza, modifica dati e/o compilazione del MUD siete pregati di prendere contatto con il nostro ufficio consulenza: **Dr.ssa Vania Ruzzon**, mail: consulenza@eco-management.it Tel. 049 0990550.

1 Obblighi di comunicazioni annuali

Il modello di dichiarazione ambientale da utilizzare per le dichiarazioni da presentare con riferimento all'anno 2023 è contenuto nell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2024, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 2 marzo 2024.

In base all'articolo 6 comma 2-bis della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e quindi al **1 luglio 2024**.

Le seguenti Comunicazione devono essere presentate esclusivamente tramite il sito mudtelematico.it :

- Comunicazione Rifiuti;
- Comunicazione Veicoli fuori uso;
- Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di Imballaggio;
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

ECO-Management SRL

Sede legale: Via Emilia, 7 Monselice (PD)
Tel: +39 049 0990550 Fax: +39 049 0990580
P.IVA 03699350280 Cap.Soc. € 25.000,00

Pag 3



2 Sintesi modifiche MUD 2024

Le modifiche riguardano:

- Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione:
 - Scheda RU con inserimenti delle voci inerenti al quantitativo di rifiuti di attrezzi da pesca suddivisi per tipologia di materiale: plastica, metalli e gomma;
 - Scheda Costi di Gestione al fine di allineare il contenuto a quanto previsto dalle delibere ARERA 363/2021/R/RIF e alla Determina ARERA n. 2 DRIF/2021;
 - Scheda Costi di Gestione MDCR è stato chiarito che, in caso in cui la dichiarazione venga presentata da Consorzi, Comunità Montane, Unione dei comuni, ecc. dovrà essere compilato un solo modulo MDCR complessivo per tutti i comuni appartenenti all'aggregazione, per ciascun rifiuto raccolto in modo differenziato;
- Sezione Comunicazione Imballaggi – sezione Consorzi:
 - è stata modificata al fine di rendere pienamente conforme quanto richiesto alle disposizioni contenute nella direttiva 2019/904/UE. Pertanto, sono state sostituite le parole “in Pet” con “per bevande” e aggiunta una voce specifica sul quantitativo relativo alle bottiglie in PET.
- Sezione STIP:
 - è stata modificata al fine di distinguere le informazioni relative alla sola quota di imballaggi per liquidi alimentari in PET da quelle afferenti a tutte le tipologie di imballaggi in plastica per liquidi alimentari.



3 Istruzioni aggiuntive ISPRA

3.1 Comunicazione Rifiuti - giacenze del produttore

Come fa il produttore a dividere le giacenze tra quantità da avviare a recupero e da avviare a trattamento?

Modulistica e istruzioni prevedono che il produttore debba distinguere le giacenze al 31/12 a seconda che siano avviate a recupero o allo smaltimento. Considerato che tale informazione può non essere nota al momento della compilazione del MUD, è corretto prevedere che il dichiarante segua questa logica:

- Se ci sono stati conferimenti nei mesi del 2023, antecedenti alla compilazione del MUD, prendere il dato dai formulari del 2023.
- Se i conferimenti non sono stati effettuati alla data di compilazione del MUD il dichiarante deve eseguire una stima prendendo a riferimento i conferimenti degli anni precedenti, verificando se generalmente il rifiuto è stato avviato ad impianti autorizzati al recupero (R) o allo smaltimento (D).

3.2 Comunicazione Rifiuti - modulo RE

Quando va usato il modulo RE nel caso di rifiuti derivanti da attività di manutenzione?

Nel caso di rifiuti derivanti da attività di manutenzione il modulo RE va utilizzato per comunicare tutte le quantità di rifiuti che vengono prodotti fuori dall'Unità Locale sia che vengano successivamente conferite direttamente all'impianto di trattamento sia che invece vengano trasportate ad un luogo di raggruppamento presso la sede del produttore.

3.3 Comunicazione Rifiuti - rifiuti da costruzione e demolizione, modulo RT

Come vanno dichiarati nel modulo RT i rifiuti provenienti da cantieri?

Nel caso di rifiuti inerti prodotti in cantieri che non costituiscono unità locali, il modulo RT che viene presentato da gestori e trasportatori deve fare riferimento al singolo cantiere ove è stato generato il rifiuto

3.3 Comunicazione Rifiuti - chiarimenti sulla compilazione del modulo MG

Come vanno compilate le righe R13 e D15 nel modulo MG?

Il rigo R13 va compilato

1. dai gestori di impianti di solo stoccaggio che nell'anno di riferimento hanno ricevuto e messo in riserva (R13), nell'unità locale, i rifiuti per poi avviarli ad operazioni di recupero



presso altri impianti. In tale caso nel riquadro "Tipologia di impianto" va barrata la casella "Impianto per la messa in riserva (R13)" e va indicata la quantità di rifiuti ricevuta nell'anno di riferimento. Va compilato il rigo relativo alla "Giacenza al 31/12 da avviare a recupero" qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell'impianto a fine anno;

2. dai gestori di impianti autorizzati all'operazione di recupero di materia classificata esclusivamente con R13. In tale caso nel riquadro "Tipologia di impianto" va barrata la casella "Impianto di recupero di materia" e indicata la quantità di rifiuti effettivamente recuperata e non quella messa in riserva nell'anno di riferimento. Va compilato il rigo relativo alla "Giacenza al 31/12 da avviare a recupero" e/o "Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento", qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell'impianto a fine anno.

Il rigo R13 non va compilato dai soggetti autorizzati ad operazioni di recupero nel caso in cui i rifiuti, successivamente all'operazione R13, vengano sottoposti ad altre operazioni di recupero (da R1 a R12). Va compilato il rigo relativo alla "Giacenza al 31/12 da avviare a recupero" e/o "Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento", qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell'impianto a fine anno.

Il rigo D15 va compilato

1. dai gestori di impianti di solo stoccaggio che nell'anno di riferimento hanno ricevuto e messo in deposito preliminare (D15), nell'unità locale, i rifiuti per poi avviarli ad operazioni di smaltimento presso altri impianti. In tale caso nel riquadro "Tipologia di impianto" va barrata la casella "Impianto per il deposito preliminare (D15)" e va indicata la quantità di rifiuti ricevuta nell'anno di riferimento. Va compilato il rigo relativo alla "Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento", qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell'impianto a fine anno;

La riga D15 non va compilata dai soggetti autorizzati ad operazioni di smaltimento nel caso in cui i rifiuti, successivamente all'operazione D15 vengano sottoposti ad altre operazioni di smaltimento (D8, D9, D10, D13, D14). Va compilato il rigo relativo alla "Giacenza al 31/12 da avviare a recupero" e/o "Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento", qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell'impianto a fine anno."

3.4 Comunicazione Veicoli Fuori Uso - bilanci di massa

Quali verifiche devono essere effettuate sui dati?

Per la scheda AUT deve risultare che la quantità di rifiuto ricevuto da terzi (160104) a meno delle quote in giacenza alla fine dell'anno di riferimento sottratte le quantità di rifiuti prodotti nell'unità locale sia maggiore di zero e risulti uguale al reimpiego; il rifiuto va indicato come ricevuto anche se è l'autodemolitore a provvedere alla radiazione.



ECO-Management SRL

www.eco-management.it e-mail: info@eco-management.it

Azienda certificata ISO:9001



Doc: ESTARWEB MUD 2024

Area: IT

4 Trasmissione MUD alla Camera di commercio

Per l'invio telematico i dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo di firma digitale valido al momento dell'invio.

Il file trasmesso per via telematica può recare le dichiarazioni relative a più unità locali afferenti alla stessa CCIAA competente territorialmente, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti.

Le associazioni di categoria e gli studi di consulenza possono inviare telematicamente i MUD compilati per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica, sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti (i quali restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) che deve essere mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e studi.

Per spedire via telematica è necessario:

- essere registrati al sito www.mudtelematico.it (clicca qui per la registrazione);
- disporre di una firma digitale, che può essere quella dell'associazione di categoria, del consulente, del professionista o di altri soggetti che curano, per conto del dichiarante, la compilazione.

Scadenza

Entro il 1 luglio 2024



5 Duplicazione, generazione ed esportazione MUD 2024

5.1 Duplicazione MUD esistente dall'anno precedente

E' possibile duplicare un MUD presente nella lista di ESTARWEB (evitando l'inserimento di uno nuovo). Individuata la dichiarazione si procede visualizzando la configurazione del MUD.

Cliccare su "Descrizione" per entrare nella configurazione

Lista MUD disponibili

Filtri lista MUD

Descrizione: Anno: Provincia: Generato: Esportato:

<input type="checkbox"/> Descrizione	Anno	Provincia	Generato	Esportato	Trovati: 1
<input type="checkbox"/> PROVA DUPLICAZIONE	2015	FE	5/5	26/04/2016	Genera Schede RIF Schede INT

Nella configurazione premere "Duplica" (in fondo alla pagina).

Scheda AUT - AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

P.AUT **Autorizzazione** **Data** **Ente** **Nuova Scheda Aut**

Periodo movimentazione M.U.D. per l'anno selezionato (non obbligatorio)

Periodo da: a:

Dati Anagrafici

A questo punto si dovrà inserire l'anno effettivo della dichiarazione (p.es. 2023 se MUD 2024) e selezionare le schede da duplicare (se nessuna scheda è selezionata verrà duplicata solo la configurazione).

Anno: **Anno**

Schede

☐ Duplica Schede Rif

☐ Duplica anche le altre schede Rif (rt,re,dr,te,ge)

☐ Duplica Schede Int

☐ Duplica anche le altre schede Int (ud,uo)

☐ Duplica Imballaggi

☐ Duplica Schede Materiali

Per terminare il procedimento premere un'altra volta il pulsante "Duplica".
Visualizzare la dichiarazione duplicata variando il filtro di ricerca "Anno" nella lista MUD.



5.2 Generazione MUD 2024

Per generare il MUD 2024 si dovrà visualizzare la “lista MUD disponibili” e cliccare **Genera** nel MUD duplicato in precedenza.

Lista MUD disponibili

Filtri lista MUD

Descrizione: Anno: 2014 Provincia: Generato: Esportato:

<input type="checkbox"/> Descrizione	Anno	Provincia	Generato	Esportato	Trovati: 2
<input type="checkbox"/> [REDACTED]	2014	PD	SI	25/02/2015	Genera Schede RIF Schede INT Schede IMB Schede MAT <input type="button" value="X"/>

Per l'esportazione selezionare il MUD generato e cliccare Esporta dal menù laterale sinistro (si possono esportare più MUD contemporaneamente). Si consiglia la verifica del file “Check On-Line” su www.mudtelematico.it.

Lista MUD

Filtri lista

Descrizione: Anno: 2013 Provi:

<input type="checkbox"/> Descrizione	Anno	Provincia
<input checked="" type="checkbox"/> [REDACTED]	2013	VE

Menu laterale sinistro:

- Nuovo
- Esporta**
- Stampa Riepilogo
- Stampa SA1 e SA-AUT
- Unisci
- Genera MUD Collaboratori
- Importa
- Genera
- Stampa Mud
- Riordina Progressivi
- Conversione Ateco 2007
- Codifica Clienti Privati
- Codifica Clienti CONAI
- Blocca ☒



6 Creazione e configurazione MUD in ESTARWEB

Nel menu laterale sinistro, presente nella lista di visualizzazione MUD (Gestori rifiuti / MUD), selezionare il pulsante "Nuovo" (creazione di una nuova configurazione MUD).

Nuovo MUD

Descrizione:

Anno: 2018

Strategico:

Esecutore:

Produttore:

Impianto:

Trasportatore:

Intermediario: ☐ Compila anche MUD Intermediazione (☐ solo rifiuti senza detenzione)

Registro Associato:

Numero REA:

Codice ISTAT(6 cifre):

Unità misura:

Rappresentante Legale:

Totale addetti:

Giacenze: ☐ Crea una scheda rif anche per i cer in giacenza non movimentati nell'anno di dichiarazione mud

Solo Trasportatore: ☐

Escludi Trattamenti Fittizi: ☐ (Generazione molto più lenta)

Escludi GE: ☐ Non genera la scheda GE per rifiuti che sono solo prodotti dal trattamento di altri rifiuti

Tipo Presentazione: Singola

Inserimento manuale: ☐ Inserimento manuale dei dati delle diverse schede

Email(non obbligatorio):

Mesi di attività nell'anno:

Annulla e sostituisce NO Data:

Comunicazione Imballaggi (Sezione Gestori) ☐ Genera la sezione gestori rifiuti da imballaggio

Schede Materiali Secondari ☐ Genera la sezione schede materiali, associare prima i materiali [qui](#) (se Comunicazione Imballaggi è attivata sarà generata la sezione materiali imballaggi).

VFU ☐ Genera la comunicazione VFU - Autodemolitori

Schede TRA-RAEE ☐ Abilita le schede TRA RAEE - TRATTAMENTO

Schede CR-RAEE ☐ Abilita le schede CRR RAEE - TRATTAMENTO

Scheda AUT - AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Descrizione: nominativo interno del gestionale (non valido ai fini della dichiarazione);

Anno: anno effettivo della dichiarazione (MUD 2024 anno effettivo 2023);

Strategico: valore di default NON MODIFICABILE;

Esecutore: valore di default NON MODIFICABILE;

Produttore: anagrafica del produttore di rifiuti (può essere vuoto);

Impianto: anagrafica del gestore di rifiuti (può essere vuoto);

Trasportatore: anagrafica del trasportatore di rifiuti (può essere vuoto);

Intermediario: generazione MUD intermediazione(con possibilità rifiuti senza detenzione);

Registro: registro rifiuti associato alla dichiarazione;

Numero REA: numero di iscrizione al Repertorio notizie Economiche ed Amministrative;



Codice ISTAT: codice attività economica principale esercitata nell'unità locale;

Unità di Misura: impostare a Kg - kilogrammo;

Rappresentante Legale: riportare per esteso cognome e nome;

Totale addetti: numero addetti dell'unità locale nel corso dell'anno di riferimento;

Giacenze: Crea una scheda rifiuto (RIF) anche per i cer in giacenza non movimentati nell'anno di dichiarazione mud;

Solo trasportatore: selezionare se la dichiarazione è di solo trasporto;

Escludi Trattamenti Fittizi: selezionabile solo per alcuni gestori (chiedere informazioni assistenza on-line);

Escludi MG: selezionabile solo per alcuni gestori (chiedere informazioni assistenza on-line);

Tipo Presentazione: di default "Singola";

E-mail: non obbligatoria;

Mesi di attività nell'anno: riportare il numero di riferimento nei quali il dichiarante ha operato nell'unità locale;

Inserimento manuale dei dati: permette di modificare i pesi, le schede RIF, MAT e IMB, ecc., in modo manuale.

Annulla e sostituisce: qualora la dichiarazione venga inviata in sostituzione di una precedentemente trasmessa, il dichiarante dovrà selezionare e indicare la data in cui ha trasmesso la dichiarazione originaria;

Comunicazione Imballaggio: per gestori di rifiuti imballaggio genera schede IMB;

Schede Materiali Secondari: se produttore di MPS genera schede MAT;

VFU: abilita la generazione delle schede per i veicoli fuori uso - Autodemolitori -

Schede TRA-RAEE: per gestori rifiuti RAEE (non generazione automatica per informazioni contattare assistenza On-line);

Schede CR-RAEE: abilita la gestione dei centri recupero RAEE.

6.1 Dati obbligatori per MUD rifiuti produttore

Per generare un MUD produttore i campi necessari sono:

- Descrizione;
- Anno (2023);
- Produttore (inserire l'anagrafica della dichiarazione);
- Registro associato (inserire il registro del produttore);
- Numero Rea (di 6 cifre);
- Codice ISTAT (di 6 cifre);
- Unità di misura (kilogrammi);
- Rappresentante Legale (cognome e nome);
- Totale Addetti;
- Mesi di attività dell'anno;

**N. B.**

Il numero di addetti dell'Unità Locale è un dato che ha valore statistico e si riferisce al personale che ha operato, a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma contrattuale, durante l'anno di riferimento nell'Unità Locale dichiarante. Tale dato non va confuso con il numero dei dipendenti dell'impresa in base alla quale, come previsto dalla normativa vigente e per quanto riguarda i soli rifiuti pericolosi, viene determinato l'obbligo di presentazione MUD. Il numero dei dipendenti si calcola con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'anno cui si riferisce la dichiarazione, aumentando delle frazioni di unità lavorative dovute ai lavoratori a tempo parziale ed a quelli stagionali che rappresentano frazioni, in dodicesimi, di unità lavorative annue. Vanno esclusi dal computo eventuali collaboratori non dipendenti e familiari, i lavoratori interinali, i tirocini formativi e gli stage nonché i contratti di inserimento e reinserimento e di apprendistato.

Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch'essi come dipendenti dell'azienda, cioè a libro paga della medesima. Sono compresi i lavoratori a termine inseriti nell'ordinario ciclo produttivo e quindi rientranti nell'organigramma aziendale; per essi vanno computate le frazioni di unità lavorative, in dodicesimi, di unità lavorative annue. I lavoratori part-time devono essere computati in proporzione all'orario di lavoro svolto dal lavoratore.

Si procede poi con il salvataggio del "*Nuovo MUD*".

6.2 Dati obbligatori per MUD rifiuti "solo" trasportatore

- Descrizione;
- Anno (2023);
- Produttore (inserire l'anagrafica della dichiarazione);
- Trasportatore (inserire l'anagrafica del Trasportatore)
- Registro associato (inserire il registro del Trasportatore);
- Numero Rea (di 6 cifre);
- Codice ISTAT (di 6 cifre);
- Unità di misura (kilogrammi);
- Rappresentante Legale (cognome e nome);
- Totale Addetti;
- Mesi di attività dell'anno;

Se in possesso di autorizzazione compilare la "*Scheda Autorizzazioni*" (vedi cap. 7).

6.3 Dati obbligatori per MUD rifiuti "solo" impianto

- Descrizione;
- Anno (2023);
- Produttore (inserire l'anagrafica della dichiarazione);
- Impianto (inserire l'anagrafica dell' Impianto);
- Registro associato (inserire il registro dell' Impianto);



- Numero Rea (di 6 cifre);
- Codice ISTAT (di 6 cifre);
- Unità di misura (kilogrammi);
- Rappresentante Legale (cognome e nome);
- Totale Addetti;
- Mesi di attività dell'anno;

Se l'impianto è autorizzato a svolgere operazioni di imballaggio selezionare la generazione "*Comunicazione Imballaggio*" (vedi cap. 9).

Se l'impianto produce MPS selezionare "*Schede Materiali Secondari*" (vedi cap. 10).

Se l'impianto svolge attività di trattamento dei veicoli fuori uso selezionare la generazione "*VFU*";

Se l'impianto è coinvolto nel trattamento dei RAEE (rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014) attivare le "*Schede TRA-RAEE*";

Se in possesso di autorizzazione compilare la "*Scheda Autorizzazioni*" (vedi cap. 11).

6.4 Dati obbligatori per MUD rifiuti impianto e trasportatore

- Descrizione;
- Anno (2023);
- Produttore (inserire l'anagrafica della dichiarazione);
- Impianto (inserire l'anagrafica dell' Impianto);
- Trasportatore (inserire l'anagrafica del Trasportatore);
- Registro associato (inserire il registro dell' Impianto);
- Numero Rea (di 6 cifre);
- Codice ISTAT (di 6 cifre);
- Unità di misura (kilogrammi);
- Rappresentante Legale (cognome e nome);
- Totale Addetti;
- Mesi di attività dell'anno;

Se l'impianto è autorizzato a svolgere operazioni di imballaggio selezionare la generazione "*Comunicazione Imballaggio*" (vedi cap. 9).

Se l'impianto produce MPS selezionare "*Schede Materiali Secondari*" (vedi cap. 10).

Se l'impianto svolge attività di trattamento dei veicoli fuori uso selezionare la generazione "*VFU*";

Se l'impianto è coinvolto nel trattamento dei RAEE (rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014) attivare le "*Schede TRA-RAEE*";



Se in possesso di autorizzazione compilare la "Scheda Autorizzazioni" (vedi cap. 11).

6.5 Dati obbligatori per MUD intermediario

- Descrizione;
- Anno (2023);
- Produttore (inserire l'anagrafica della dichiarazione);
- Intermediario (compilare mud intermediazione);
- Registro associato (inserire il registro dell' Impianto);
- Numero Rea (di 6 cifre);
- Codice ISTAT (di 6 cifre);
- Unità di misura (kilogrammi);
- Rappresentante Legale (cognome e nome);
- Totale Addetti;
- Mesi di attività dell'anno;

7 Scheda Autorizzazioni - Autorizzazioni e Certificazioni

Per ogni autorizzazione, attraverso la scheda AUT, dovranno essere comunicate le seguenti informazioni:

7.1 Numero o estremi identificativi l'autorizzazione

Il dichiarante dovrà indicare gli estremi (o il numero) dell'autorizzazione o dell'atto di iscrizione nel caso di comunicazione in "procedura semplificata";

7.2 Data di rilascio

Il dichiarante dovrà indicare la data di rilascio dell'autorizzazione o di presentazione della comunicazione nel caso di "procedura semplificata", oppure dell'ultimo rinnovo della stessa. Qualora per una medesima operazione di smaltimento/recupero di rifiuti siano state rilasciate dalle competenti autorità più autorizzazioni in tempi diversi, riportare come data di autorizzazione la più recente.

7.3 Data di scadenza

Il dichiarante dovrà indicare la data di scadenza dell'autorizzazione o della comunicazione.

7.4 Ente che ha rilasciato l'autorizzazione

Il dichiarante dovrà indicare l'ente che ha rilasciato l'autorizzazione. I valore ammessi sono Provincia, Regione e Ministero Ambiente.



ECO-Management SRL

www.eco-management.it e-mail: info@eco-management.it

Azienda certificata ISO:9001



Doc: ESTARWEB MUD 2024

Area: IT

7.5 Tipo di Autorizzazione

Il dichiarante dovrà indicare se le operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti sono effettuate ai sensi:

1. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di recupero/smaltimento - Art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
2. Autorizzazione all' esercizio di operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti con impianti mobili -Art.208 c.15 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i
3. Autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi in impianti di trattamento di acque reflue urbane - Artt. 110 e 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
4. Autorizzazione alla realizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione Art. 211 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
5. Autorizzazione Integrata Ambientale - Art. 29-ter e Art. 213 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
6. Operazioni di recupero mediante Comunicazione in "Procedura Semplificata" - Artt.214-216 del D.Lgs n.152/2006e s.m.i. o Autorizzazione unica ambientale (AUA) - DPR 13 marzo 2013, n. 59.

Inoltre il dichiarante dovrà Barrare l'apposita casella se trattasi di rinnovo mediante autocertificazione per azienda dotata di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS (art. 209 del D.lgs. 152/200 e s.m.i).

7.6 Attività autorizzata

Nel caso di attività di recupero il dichiarante indicherà l'attività codificata con codici da R1 a R13. Inoltre si dovrà indicare se l'autorizzazione è riferita ad attività di recupero per le quali è stata prevista l'applicazione del c.3 art. 184ter. Nel caso di attività di smaltimento il dichiarante indicherà l'attività codificata con codici da D1 a D15.

7.7 Gestione RAEE e VFU

Se l'autorizzazione è rilasciata per operazioni di smaltimento o recupero di veicoli fuori uso o rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, il dichiarante, oltre a comunicare le informazioni sopra esposte, dovrà barrare la relativa casella.

7.8 Quantità autorizzata complessiva

I gestori degli impianti, oltre a compilare la Comunicazione Rifiuti per comunicare le quantità di rifiuti ricevute e trattate, dovranno indicare nello specifico riquadro della scheda

ECO-Management SRL

Sede legale: Via Emilia, 7 Monselice (PD)
Tel: +39 049 0990550 Fax: +39 049 0990580
P.IVA 03699350280 Cap.Soc. € 25.000,00



ECO-Management SRL

www.eco-management.it e-mail: info@eco-management.it

Azienda certificata ISO:9001



Doc: ESTARWEB MUD 2024

Area: IT

AUT, la capacità totale di trattamento dei rifiuti autorizzata espressa in tonnellate anno, distinta tra rifiuti pericolosi e non pericolosi. Qualora non fosse possibile risalire alla capacità di trattamento degli impianti distinta per i rifiuti non pericolosi e pericolosi, è possibile effettuare il calcolo sulla base di una stima realizzata con la migliore accuratezza possibile, che tenga conto delle informazioni contenute nell'atto autorizzativo. In ogni caso il dichiarante dovrà indicare se tratta rifiuti pericolosi o non pericolosi barrando la relativa casella.

7.9 Impianti di incenerimento e coincenerimento

Esclusivamente per gli impianti autorizzati all'attività di incenerimento e coincenerimento, è necessario barrare anche la cella relativa al tipo di impianto e qualificare impianto e qualificare in modo distinto per ciascuna tipologia di impianto le diverse Capacità. Qualora non fosse possibile risalire alla capacità di trattamento degli impianti di incenerimento e coincenerimento distinta per i rifiuti non pericolosi e pericolosi, è possibile effettuare il calcolo sulla base di una stima realizzata con la migliore accuratezza possibile, che tenga conto delle informazioni contenute nell'atto autorizzatorio ai sensi dell'art.237-sexies, comma 1 lettera a) e comma 2 lettera a), del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

7.10 Capacità residua della discarica

I gestori di impianti di discarica dovranno indicare, per ogni categoria, la capacità residua complessiva della discarica, espressa in metri cubi, al 31/12 dell'anno solare precedente a quello della dichiarazione. Nel caso in cui nella stessa Unità Locale siano presenti più impianti, il dichiarante dovrà barrare la casella corrispondente alla categoria e indicare la capacità residua per ciascun impianto.

7.11 Certificazioni

Certificazione EMAS. Se il dichiarante possiede la certificazione ai sensi del Regolamento Ce 1221/2009 (certificazione EMAS) deve riportare la data di registrazione ed il numero di registrazione. Certificazione ISO 14000. Se il dichiarante possiede la certificazione ISO 14000 indicare la data di ultima emissione.

7.12 Inserimento scheda AUT in ESTARWEB

Nella configurazione MUD è possibile inserire la "Scheda AUT - Autorizzazioni e Certificazioni".



ECO-Management SRL

www.eco-management.it e-mail: info@eco-management.it

Azienda certificata ISO:9001



Doc: ESTARWEB MUD 2024

Area: IT

Mesi di attività nell'anno:

Annulla e sostituisce Data:

Comunicazione Imballaggi (Sezione Gestori) ☐ Genera la sezione gestori rifiuti da imballaggio

Schede Materiali Secondari ☐ Genera la sezione schede materiali, associare prima i materiali [qui](#)
(se Comunicazione Imballaggi è attivata sarà generata la sezione materiali imballaggi).

VFU ☐ Genera la comunicazione VFU - Autodemolitori

Schede TRA-RAEE ☐ Abilita le schede TRA RAEE - TRATTAMENTO

Schede CR-RAEE ☐ Abilita le schede CRR RAEE - TRATTAMENTO

Scheda AUT - AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

P.AUT	Autorizzazione	Data	Ente
Nuova Scheda Aut			

Selezionando "Nuova Scheda Aut" (disponibile dopo il salvataggio della configurazione per la generazione del MUD).

COMPILARE UNA SCHEDA AUT PER OGNI AUTORIZZAZIONE POSSEDUTA PER OPERAZIONI DI RECUPERO O DI SMALTIMENTO

Estremi dell'autorizzazione o dell'atto di iscrizione per comunicazione in procedura semplificati

Data Rilascio autorizzazione, o di presentazione della comunicazione per procedura semplificata o di ultimo rinnovo

Scadenza

Ente che ha rilasciato l'autorizzazione

Tipo di autorizzazione

Barrare l'apposita casella se trattasi di rinnovo mediante autocertificazione per azienda dotata di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS (art. 209 del D.lgs. 152/200 e s.m.i) ☐

L'autorizzazione contiene attività di recupero per le quali è stata prevista applicazione del c. 3 art. 184ter. ☐

Operazioni di recupero autorizzate:

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Operazioni di smaltimento autorizzate:

D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Barrare la cella se l'impianto svolge attività di gestione di:

☐ VFU Veicoli Fuori Uso

☐ RAEE Rifiuti appar.e elettriche ed elettroniche

ECO-Management SRL

Sede legale: Via Emilia, 7 Monselice (PD)
Tel: +39 049 0990550 Fax: +39 049 0990580
P.IVA 03699350280 Cap.Soc. € 25.000,00



ECO-Management SRL

www.eco-management.it e-mail: info@eco-management.it

Azienda certificata ISO:9001



Doc: ESTARWEB MUD 2024

Area: IT

I campi devono essere compilati in base al tipo di autorizzazione in possesso.
I dati inseriti dal dichiarante devono essere memorizzati tramite il pulsante "Salva Aut."

Certificazione EMAS
Data 1a registrazione
N. Registrazione
Certificazione Iso 14000
Data emissione corrente
Salva Aut. **Annulla**

7.13 Modifica scheda AUT in ESTARWEB

E' possibile modificare e cancellare i dati della "Scheda Aut". Da configurazione MUD si seleziona l'icona associata alla scheda da modificare.

Scheda AUT - AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI				
P.AUT	Autorizzazione	Data	Ente	
1	Prova	23/02/2017	Regione	 
Nuova Scheda Aut 				



8 Scheda Riciclaggio

La scheda va compilata da tutti i soggetti che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio finale sui rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio o su rifiuti derivanti da pretrattamenti di rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio anche di provenienza non urbana e, nello specifico, sulle frazioni merceologiche e relativi codici EER riportati nella scheda stessa e che, per effetto di tali operazioni, generano end of waste, materie prime seconde, prodotti, materiali o sostanze.

N.B. la scheda non va compilata nel caso in cui il trattamento produca prodotti/materiali destinati ad essere utilizzati come combustibili o come altri mezzi per produrre energia, o ad incenerimento, o da utilizzare in riempimenti o da avviare allo smaltimento di discarica.

Nella configurazione MUD è possibile inserire la "Scheda RIC - Riciclaggio".

Schede Materiali Secondari (se Comunicazione Imballaggi è attivata sarà generata la sezione materiali imballaggi).

VFU ☐ Genera la comunicazione VFU - Autodemolitori

Schede TRA-RAEE ☒ Abilita le schede TRA RAEE - TRATTAMENTO

Schede CR-RAEE ☐ Abilita le schede CRR RAEE - TRATTAMENTO

Scheda AUT - AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

P.AUT	Autorizzazione	Data	Ente
Nuova Scheda Aut			

Scheda RIC - Riciclaggio

P.RIC	Frazione	Operazioni di recupero
Nuova Scheda RIC		

Inoltre è possibile generare in automatico dei dati stimanti (prelevati dai trattamenti).

Genera scheda RIC ☐ Genera la sezione scheda RIC *** Stimata ***

VFU ☒ Genera la comunicazione VFU - Autodemolitori

8.1 Frazioni oggetto della scheda riciclaggio

Per ognuna delle frazioni elencate deve essere compilata una scheda riciclaggio

Frazione merceologica:

1. Vetro
2. Plastica



3. Carta e cartone
4. Legno
5. Metalli
6. Prodotti tessili

Per ogni frazione indicata riportare la/le operazioni di riciclaggio effettuata/e dal soggetto.

Nuova Scheda RIC						
COMPILARE UNA SCHEDA RIC PER OGNI TIPO DI FRAZIONE TRATTATA						
Indicare la frazione oggetto della scheda riciclaggio					<input type="text"/>	
Per ogni frazione indicata indicare i seguenti dati Operazioni di recupero effettuate (uno o piu' valori possibili)					R3	R4
					R5	R9
					R12	R13
Rifiuti Urbani						
Quantita' totale di rifiuto trattata nell'anno	<input type="text"/>					
Quantita' di scarti generati da trattamenti preliminari all'operazione finale di riciclaggio	<input type="text"/>					
Quantita' totale trattata nell'operazione finale di riciclaggio	<input type="text"/>					
Quantita' di scarti generati dall'operazione finale di riciclaggio	<input type="text"/>					
Quantita' totale preparata per il riutilizzo	<input type="text"/>					
Rifiuti di imballaggio						
Quantita' totale di rifiuto trattata nell'anno	<input type="text"/>					
Quantita' di scarti generati da trattamenti preliminari all'operazione finale di riciclaggio	<input type="text"/>					
Quantita' totale trattata nell'operazione finale di riciclaggio	<input type="text"/>					
Quantita' di scarti generati dall'operazione finale di riciclaggio	<input type="text"/>					
Quantita' totale preparata per il riutilizzo	<input type="text"/>					
					Salva Ric	Annulla

Nella sezione "Rifiuti urbani" vanno inseriti i dati relativi ai soli rifiuti urbani, tra i quali vanno considerati, qualora presenti, anche rifiuti provenienti da pretrattamenti dei rifiuti urbani condotti presso altri impianti e che, a seguito di tali pretrattamenti, hanno subito un cambiamento del codice EER.

Se il soggetto gestisce anche rifiuti speciali la compilazione di questa sezione può essere effettuata ricorrendo a stime, realizzate con la migliore accuratezza possibile.



ECO-Management SRL

www.eco-management.it e-mail: info@eco-management.it

Azienda certificata ISO:9001



Doc: ESTARWEB MUD 2024

Area: IT

Nella sezione "Rifiuti di imballaggio" vanno inseriti i dati relativi ai soli rifiuti di imballaggio, sia provenienti dalla raccolta di rifiuti urbani che dalla raccolta dei rifiuti da superfici private, ossia i rifiuti di imballaggio non provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Tra questi rifiuti vanno considerati, qualora presenti, anche i rifiuti provenienti dal pretrattamento dei rifiuti di imballaggio condotto presso altri impianti e che, a seguito di tale trattamento, hanno subito un cambiamento del codice EER.

Per ogni sezione indicare :

1. Quantità totale di rifiuto trattata nell'anno
2. Quantità di scarti generati da trattamenti preliminari all'operazione finale di riciclaggio
3. Quantità totale trattata nell'operazione finale di riciclaggio
4. Quantità di scarti generati dall'operazione finale di riciclaggio
5. Quantità totale preparata per il riutilizzo

N.B. Almeno una delle sezioni di provenienza da "rifiuti urbani" e da "rifiuti imballaggio" deve essere compilata, e le informazioni ritenute obbligatorie sono la "Quantità totale di rifiuti trattata nell'anno" e la "Quantità totale trattata nell'operazione finale di riciclaggio". Inoltre la presenza di una o più schede RIC presuppone l'esistenza di almeno una scheda SA-AUT e almeno una scheda MG o una MG IMB.

8.2 Modifica scheda RIC

E' possibile modificare e cancellare i dati della "Scheda RIC". Da configurazione MUD si seleziona l'icona associata alla scheda da modificare.



9 Individuare un cliente privato in ESTARWEB

Nel caso di rifiuto ricevuto da privati, è possibile indicare una quantità unica cumulabile e non specificare il singolo privato.

Questa modifica nella dichiarazione rende necessaria l'individuazione nelle anagrafiche ESTARWEB dei clienti privati, tramite una spunta sulla casellina presente nella sessione Anagrafiche-Clienti

Per facilitare l'individuazione e la selezione dei clienti privati si è reso disponibile un'altra funzione, presente nel menù della lista MUD, che raggruppa tutti i clienti che non sono società e permette con facilità di applicare all'anagrafica la spunta di privato.

E' possibile anche selezionare tutti i clienti movimentati in un certo anno, questo riduce notevolmente il campo di ricerca dei privati.



10 Scheda RIFIUTO

Scheda RIF:	
Codice rifiuto	020108 rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
Stato fisico	Solido non pulverulento
Origine del rifiuto	
Rifiuto prodotto nell'unità locale	0 kg
Rifiuto ricevuto da terzi	374 kg vedi RT
Rifiuto prodotto fuori dell'unità locale	0 kg vedi RE
Destinazione del rifiuto	
Rifiuto consegnato a terzi per operazioni di recupero o smaltimento	374 kg vedi DR
Quantità al 31/12 da avviare a recupero	0 kg
Quantità al 31/12 da avviare a smaltimento	0 kg
Rifiuto in giacenza presso il produttore al 31/12 (totale): 0 kg	
Trasporto del rifiuto	
Rifiuto trasportato dal dichiarante	374 kg
Vettori cui è stato affidato il trasporto del rifiuto vedi TE	
Gestione del rifiuto	
Operazioni di recupero o smaltimento	0 Recupero kg
	0 Smaltimento kg
	0 Giacenza al 31/12 recupero kg
	0 Giacenza al 31/12 smaltimento kg vedi

- **RIFIUTO IN GIACENZA PRESSO IL PRODUTTORE AL 31/12 DA AVVIARE A RECUPERO e A SMALTIMENTO** : il dato deriva dalla somma della quantità di rifiuto in giacenza al 31/12 dell'anno precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione **più** la quantità prodotta nell'anno di riferimento **detratte** le quantità avviate al recupero o allo smaltimento nell'anno di riferimento.
- **RIFIUTO TRASPORTATO DAL DICHIARANTE** : indica la quantità totale trasportata dal dichiarante nell'anno di riferimento. Il dato deve essere compilato dai soggetti che:
 - trasportano rifiuti conto terzi;
 - trasportano rifiuti pericolosi da essi stessi prodotti.

Deve essere indicato il trasporto in uscita dall'unità locale del soggetto dichiarante verso unità locali di soggetti terzi o altre unità locali del soggetto dichiarante.

- **OPERAZIONI DI RECUPERO O SMALTIMENTO SVOLTE NELL'UNITA LOCALE**: indicare la quantità complessiva del rifiuto che il dichiarante ha avviato ad



ECO-Management SRL

www.eco-management.it e-mail: info@eco-management.it

Azienda certificata ISO:9001



Doc: ESTARWEB MUD 2024

Area: IT

operazioni di recupero e smaltimento (ovviamente se presso l'unità locale il dichiarante ha svolto attività di recupero o di smaltimento).

- **GIACENZA AL 31/12 DA AVVIARE A RECUPERO e A SMALTIMENTO:** se gestori di rifiuti, indica la quantità di rifiuti in giacenza al 31/12.

MODULO RT (importante)

Visualizzazione dei clienti privati in una lista propria, la possibilità di convertire un cliente privato in uno normale e viceversa.

- Nel caso il modulo RT sia relativo a rifiuti identificati dai seguenti codici dei rifiuti: 190501, 190503 e i rifiuti del Sub capitolo 1912, il dichiarante, se svolge sui rifiuti ricevuti, attività di recupero o smaltimento dovrà specificare se i rifiuti oggetto di quel modulo RT sono di provenienza urbana, barrando la relativa casella. Laddove il dichiarante riceva, dal medesimo mittente, rifiuti classificati con i codici sopra indicati sia di provenienza urbana che altra provenienza, dovrà compilare 2 moduli RT distinguendo le relative quantità.

I soggetti che ricevono i rifiuti sopra indicati per svolgere attività di solo trasporto non dovranno compilare questo campo.

La generazione MUD 2024 EstarWeb non distingue la provenienza, sarà quindi compito dell'utente compilatore dividere le quantità in 2 schede RT distinte, applicando la modalità di modifica manuale.

- Nel caso il modulo RT sia relativo a rifiuti di pile e accumulatori identificati dai codici dell'elenco europei dei rifiuti: da 160601 a 160605, 200133 e 200134 il dichiarante, se svolge sui rifiuti ricevuti, attività di recupero o smaltimento dovrà specificare se si tratta di pile e accumulatori portatili, barrando la relativa casella.

I soggetti che ricevono i rifiuti sopra indicati per svolgere attività di solo trasporto non dovranno compilare questo campo.

La generazione MUD 2024 EstarWeb non distingue la tipologia, sarà quindi compito dell'utente compilatore dividere le quantità in 2 schede RT distinte, applicando la modalità di modifica manuale.

Di seguito l'immagine della scheda RT con le caselle da selezionare:



Nessuna scheda RT Privata trovata

Nuovo

☐ **Barrare se il rifiuto è stato conferito da privati**

Da compilare in caso di rifiuti ricevuti per attività di gestione (escluso in caso di trasporto)
Se il modulo è relativo ad un CER del subcapitolo 1912 oppure ai CER 190501 e 190503

☐ **Barrare se la quantità è relativa a rifiuti di origine urbana**

Se il modulo è relativo ad un CER da 160601 a 160605, 200133 e 200134

☐ **Barrare se la quantità è relativa a pile e accumulatori portatili**

Ragione Sociale **Codice Fiscale**

Comune **Provincia**

Indirizzo **Cap**

Paese Estero **Cod. CEE**

Quantità Ricevuta **Aggiungi**

Di seguito la lista schede RT di EstarWeb con le colonne aggiuntive U e P, che indicano la provenienza e la tipologia di pile e accumulatori (U : origine urbana, P: pile e accumulatori portatili).

Rifiuto ricevuto da terzi <input type="text" value="229713"/> kg vedi RT						
N.	Ragione Sociale	Quantità			U	P
1		<input type="text" value="78"/> +	✗	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2		<input type="text" value="43"/> +	✗	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3		<input type="text" value="1040"/> +	✗	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4		<input type="text" value="691"/> +	✗	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Nel caso di cui il rifiuto abbia provenienza estera, il dichiarante dovrà ripartire la quantità ricevuta indicando la tipologia di trattamento prevista:

- recupero di materia;
- recupero di energia;
- incenerimento;
- smaltimento in discarica;
- altre operazioni di smaltimento.

Qualora, su un rifiuto ricevuto da un fornitore estero, il gestore svolga più attività, dovrà compilare più moduli RT, riferiti al medesimo rifiuto e al medesimo conferitore, ma distinti in relazione all'attività.

I soggetti che ricevono i rifiuti sopra indicati per svolgere attività di solo trasporto non dovranno compilare questo campo.



ECO-Management SRL

www.eco-management.it e-mail: info@eco-management.it

Azienda certificata ISO:9001



Doc: ESTARWEB MUD 2024

Area: IT

Di seguito l'inserimento in EstarWeb di una scheda RT di provenienza estera. Il riquadro rosso rappresenta l'attività di recupero o smaltimento da selezionare.

Ragione Sociale
PAESE ESTERO
Codice Fiscale
Comune
Provincia
Indirizzo
Cap
Paese Estero
GERMANIA
Cod. CEE
Quantita Ricevuta
Aggiungi
Da compilare in caso di rifiuti ricevuti per attività di gestione (escluso in caso di trasporto)
Indicare la tipologia di trattamento prevista sui rifiuti ricevuti dall'estero
☒ Recupero di materia ☐ Recupero di energia ☐ Incenerimento
☐ Discarica ☐ Altre operazioni di smaltimento

Di seguito l'immagine della lista schede RT con l'indicazione dell'attività da svolgere nel caso di paese estero (la nazione estera è evidenziata di giallo). In modalità modifica MUD la tipologia di attività è modificabile attraverso il campo a tendina.

633 PAESE ESTERO GERMANIA recupero di materia 50 + [X] [V] [] []
Nessuna scheda RT Privata trovata
Nuovo

MODULO DR (importante)

Laddove il rifiuto conferito all'estero sia destinato a diverse attività (recupero di materia, recupero di energia, incenerimento, discarica o altre operazioni di smaltimento), il dichiarante dovrà compilare più moduli DR, riferiti al medesimo rifiuto e destinatario, ma distinti per ogni attività.



ECO-Management SRL

www.eco-management.it e-mail: info@eco-management.it

Azienda certificata ISO:9001



Doc: ESTARWEB MUD 2024

Area: IT

Di seguito l'inserimento in EstarWeb di una scheda DR di conferimento estero.

N.	Ragione Sociale	Quantita
1	ELITE AMBIENTE S.R.L.	203525 +

Nuovo

Ragione Sociale	PAESE ESTERO	Codice Fiscale	
Comune		Provincia	
Indirizzo		Cap	
Paese Estero	GERMANIA	Cod. CEE	
Quantita Conferita		Aggiungi	

Da compilare in caso di rifiuti ricevuti per attività di gestione (escluso in caso di trasporto)
Indicare la tipologia di trattamento prevista sui rifiuti ricevuti dall'estero

☐ Recupero di materia ☐ Recupero di energia ☐ Incenerimento
☐ Discarica ☐ Altre operazioni di smaltimento

MODULO RE (importante)

Devono presentare il modulo RE i produttori di rifiuti fuori l'unità locale (in luoghi in cui non costituiscono unità locale o da proprie attività svolte presso unità locali di terzi es. bonifiche, manutenzioni, pulizie, ecc., ove sia prevista la presa in carico da parte del dichiarante, dei rifiuti originati da dette operazioni) per comunicare le proprie attività di manutenzioni; bonifica dei beni contenenti amianto; assistenza sanitaria e cantieri temporanei e mobili (anche di domenica).

MODULO MG (importante)

R11	0
R12	0
R13 (messa in riserva per successive attività di recupero)	0

- R13 (messa in riserva per successive attività di recupero) : quantità che il dichiarante ha ricevuto e messo in riserva nell'unità locale per poi avviarla ad operazioni di recupero in altri impianti o che ha sottoposto, nel proprio impianto, ad un'operazione di recupero di materia classificata esclusivamente con R13.
- R13 (recupero di materia classificata esclusivamente con R13). In tal caso nel riquadro "Tipologia di impianto" va barrata la casella "impianto di recupero di materia" e indicata la quantità di rifiuti effettivamente recuperata e non quella messa in riserva nell'anno di riferimento.

ECO-Management SRL

Sede legale: Via Emilia, 7 Monselice (PD)
Tel: +39 049 0990550 Fax: +39 049 0990580
P.IVA 03699350280 Cap.Soc. € 25.000,00



ECO-Management SRL

www.eco-management.it e-mail: info@eco-management.it

Azienda certificata ISO:9001



Doc: ESTARWEB MUD 2024

Area: IT

D13	<input type="text" value="0"/>
D14	<input type="text" value="0"/>
D15 (Deposito preliminare)	<input type="text" value="0"/>

- D15 (Deposito preliminare): quantità che il dichiarante ha ricevuto e messo in deposito preliminare presso il proprio impianto per poi avviarle ad operazioni di smaltimento in altri impianti
- QUANTITA' IN GIACENZA al 31/12 DA AVVIARE A RECUPERO e A SMALTIMENTO : indica la quantità di rifiuti in giacenza al 31/12.

Il dichiarante dovrà indicare il tipo di impianto nel quale vengono svolte le operazioni, scegliendo tra quelle disponibili nel menù a tendina.

Tipo Impianto

- Discarica
- Impianto di compostaggio
- Inceneritore
- Impianto di trattamento chimico fisico biologico
- Coincenerimento
- Impianto di digestione anaerobica
- Recupero di Materia
- Impianto di Stoccaggio

- Non definito (ND);
- discarica (D1 D5 D12)
- impianto di coincenerimento (R1)
- impianto di trattamento chimico-fisico e biologico e di miscelazione (D8 D9 D14)
- impianto che effettua una o più operazioni di smaltimento (D2 D4 D13)
- impianto di compostaggio (R3)
- impianto di digestione anaerobica (R3)
- impianto di trattamento integrato anaerobico/aerobico (R3)
- impianto di recupero di materia che effettua una o più delle seguenti operazioni di recupero (R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R13)
- impianto per la messa in riserva (R13)
- impianto per il deposito preliminare (D15)
- impianto di trattamento meccanico o meccanico biologico del rifiuto urbani.
- impianto di trattamento preliminare al recupero da R1 a R11 (R12)

L'indicazione della tipologia di impianto è esclusa nel solo caso in cui le attività di gestione dei rifiuti non vengono effettuate negli impianti sopra specificati: come ad esempio i recuperi ambientali, la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, l'utilizzo di rifiuti di processi produttivi, ecc. In questo caso non deve essere indicato il tipo di impianto ma semplicemente l'operazione di recupero/smaltimento effettuata dal dichiarante.

ECO-Management SRL

Sede legale: Via Emilia, 7 Monselice (PD)
Tel: +39 049 0990550 Fax: +39 049 0990580
P.IVA 03699350280 Cap.Soc. € 25.000,00

Pag 28



11 Comunicazione Imballaggi (Sezione Gestori)

I soggetti che effettuano attività di gestione di rifiuti di imballaggio devono selezionare *"Comunicazione Imballaggi"*.

Per imballaggi da superfici pubbliche si intendono gli imballaggi derivanti dalla raccolta dei rifiuti urbani e assimilati mentre per imballaggi da superfici private si intendono gli imballaggi provenienti dal circuito industriale e commerciale.

La generazione MUD Estarweb in automatico attribuisce a tutti gli imballaggi provenienza da superfici private (non avendo modo di dividere le due categorie). Ogni utente compilatore ha la possibilità attraverso un pulsante di convertire la categoria in superfici pubbliche o viceversa.

Nel MUD 2024 si dovrà distinguere la quantità di rifiuto prodotta a seguito di trattamento di imballaggi monomateriale dalla quantità di rifiuto prodotta dal trattamento di imballaggi multimateriale (classificate con il codice 150106).

Estarweb genera in automatico questa distinzione.

Se il dichiarante ha compilato Moduli DR-IMBALLAGGI per il codice 150104 specificare se si tratta di alluminio o di acciaio. Selezionare il CheckBox nella lista DR-IMB (abilitare inserimento manuale).

6	DAINESE MORENO	6220	150104	<input type="checkbox"/>
R1	0	D1	0	
R2	0	D2	0	
R3	0	D3	0	
R4	6220	D4	0	
R5	0	D5	0	
R6	0	D6	0	



12 Schede Materiali secondari

I soggetti che svolgono attività di recupero di rifiuti.

Per comunicare cosa: quantità di “end of waste” e/o materiali secondari, ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs.n. 152/2006 prodotta nell’anno di riferimento. Sono compresi anche le materie prime seconde e i prodotti ottenuti di cui ai decreti del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.

Devono essere riportati i quantitativi prodotti dei singoli materiali barrando gli opportuni campi e la relativa unità di misura.

- Ammendante compostato verde;
- Ammendante compostato misto;
- Altri ammendanti;
- Digestato;
- Aggreganti riciclati secondo la norma UNI 11531-1:2014;
- Rottami di vetro;
- Rottami di ferro e acciaio;
- Rottami di alluminio;
- Rottami di rame;
- Carta e cartone;
- Plastica;
- Legno e sughero;
- CSS – combustibile;
- Tessili;
- Cuoio;
- Materiali ceramici;
- Correttivi da Fanghi;
- Altri Fertilizzanti;
- Legno;
- Gomma;
- Granulato di Conglomerato bituminoso;
- Materiali secondati derivanti dal recupero di prodotti assorbenti per la persona;
- Gomma vulcanizzata da PFU;
- Altro.

Qualora il dichiarante produca materiali rientranti nella definizione di end of waste o di materiali secondari ma non compresi nella classificazione barrare la casella ALTRO.

In ESTARWEB per la classificazione è stata sviluppata una procedura di associazione tra materiali estarweb e materiali MUD.



ECO-Management SRL

www.eco-management.it e-mail: info@eco-management.it

Azienda certificata ISO:9001



Doc: ESTARWEB MUD 2024

Area: IT

La procedura è disponibile premendo il link presente nella configurazione del MUD 2024 (figura sottostante).

(Sezione Gestori)

☐ Genera la sezione schede materiali, associare prima i materiali [qui](#)

Schede Materiali Secondari (se Comunicazione Imballaggi è attivata sarà generata la sezione materiali imballaggi).

Oppure Configurazione/Vendite/Materiali dal menu ESTARWEB.

Ad ogni materiale della lista si deve associare la classificazione del MUD 2024 (**attenzione** verificare la corretta associazione materiali).

N.B. SE I MATERIALI NON SONO ASSOCIATI LE SCHEDE MATERIALI NON VERRANNO CREATE NELLA DICHIARAZIONE MUD.

Per esempio se il materiale è CARTA-CARTONE associare nelle **Mps MUD** "Carta e Cartone". La convalida dei dati avviene con il pulsante "Salva".



13 Calcolo della giacenza presso il produttore

Destinazione del rifiuto	
Rifiuto consegnato a terzi per operazioni di recupero o smaltimento	374 kg vedi DR
Quantità al 31/12 da avviare a recupero	0 kg
Quantità al 31/12 da avviare a smaltimento	0 kg

Questa parte della Scheda Rifiuti deve essere compilata per indicare la quantità di rifiuto che il produttore, al 31/12, non ha ancora avviato al recupero o allo smaltimento e tiene quindi in giacenza presso il sito dichiarante.

Il dato della giacenza deriva dalla somma delle quantità di rifiuto in giacenza al 31/12 dell'anno precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione più la quantità nell'anno di riferimento detratte le quantità avviate al recupero o allo smaltimento nell'anno di riferimento. Il produttore dovrà distinguere la quantità in giacenza, sulla base delle informazioni in suo possesso al momento della compilazione del MUD, separando i rifiuti tenuti in giacenza in attesa di essere avviati a recupero da quelli da avviare a smaltimento.

14 Controllo di eventuali errori nelle schede RIF, RT, DR, TE, MG e IMB

Nella gestione MUD di estarweb esiste un controllo per verificare e correggere, attraverso opportuni moduli di modifica, eventuali errori presenti nel MUD creato. La verifica è disponibile attraverso il tasto "Controlla" del menù laterale sinistro nella lista schede RIF e scheda IMB. L'errore è modificabile selezionando con il mouse il link associato.

Anagrafiche	Servizi	Contratti	Gestione Rifiuti	Contabili										
Lista MUD	Cerca: <input type="text"/>													
Controlla	Filtro avanzato: (clicca qui per impostare i filtri di ricerca)													
Stampa	MUD : MUD 2013 UNITO													
Schede INT	Lista Schede RIF													
Scheda MUD	<table><thead><tr><th>Codice</th><th>Descrizione</th><th>S.F.</th><th>Prodotta</th><th>Prod. E</th></tr></thead><tbody><tr><td>191204</td><td>plastica e gomma</td><td>2</td><td>0</td><td>C</td></tr></tbody></table>				Codice	Descrizione	S.F.	Prodotta	Prod. E	191204	plastica e gomma	2	0	C
Codice	Descrizione	S.F.	Prodotta	Prod. E										
191204	plastica e gomma	2	0	C										
Blocca <input checked="" type="checkbox"/>														



14.1 Controllo dati Produttore

- Errore : Il codice fiscale non è corretto

Errore presente nel codice fiscale del produttore, per correggere selezionare il nominativo e inserire il codice fiscale esatto nella finestra pop-up.

- Errore: Codice fiscale non presente

Codice fiscale del produttore non presente, per correggere selezionare il nominativo e inserire il codice fiscale esatto nella finestra pop-up.

- Errore: Produttore non inserito nel formulario

Errore presente nel formulario, il produttore non è presente nel formulario.

14.2 Controllo dati Impianto

- Errore : Il codice fiscale non è corretto

Errore presente nel codice fiscale dell'impianto, per correggere selezionare il nominativo e inserire il codice fiscale esatto nella finestra pop-up.

- Errore: Codice fiscale non presente

Codice fiscale dell'impianto non presente, per correggere selezionare il nominativo e inserire il codice fiscale esatto nella finestra pop-up.

- Errore: Impianto non inserito nel formulario



Errore presente nel formulario, l'impianto non è presente nel formulario.

14.3 Controllo dati Trasportatore

- Errore : Il codice fiscale non è corretto

Errore presente nel codice fiscale del trasportatore, per correggere selezionare il nominativo e inserire il codice fiscale esatto nella finestra pop-up.

- Errore: Codice fiscale non presente

Codice fiscale del trasportatore non presente, per correggere selezionare il nominativo e inserire il codice fiscale esatto nella finestra pop-up.

- Errore: Impianto non inserito nel formulario

Errore presente nel formulario, il trasportatore non è presente nel formulario.

14.4 Controllo comuni produttori

- Errore: Riferimenti errati con l'anagrafica cliente

Il comune del produttore non è inserito, cliccare sul nominativo prima e sul formulario poi, per inserire il comune.

Indietro

Avanti

Controllo comuni produttori

Trovati: 89

Cod.	Nominativo	Indirizzo	Formulario	Errore
		VIA TRASVOLATORI ATLANTICI, 4	E/RX 089998/13	Riferimenti errati con l'anagrafica cliente
		VIA TRASVOLATORI ATLANTICI, 4	E/RX 089999/13	Riferimenti errati con l'anagrafica cliente
		VIA TRASVOLATORI ATLANTICI, 4	E/RX 090000/13	Riferimenti errati con l'anagrafica cliente
		VIA TRASVOLATORI ATLANTICI, 4	E/RX 090001/13	Riferimenti errati con l'anagrafica cliente

14.4 Controllo comuni impianti

- Errore: Riferimenti errati con l'anagrafica impianti

Il comune dell'impianto non è inserito, cliccare sul nominativo prima e sul formulario poi, per inserire il comune.



14.5 Controllo comuni trasportatori

- Errore: Riferimenti errati con l'anagrafica cliente

Il comune del produttore non è inserito, cliccare sul nominativo per inserire il comune.

14.6 Controllo Destinazione rifiuti

- Errore: Destinazione rifiuto non presente

Il destino nel formulario non è presente, cliccare il C.E.R. per inserire il destino nel formulario.

14.7 Controllo Stati Fisici

- Errore: Stato fisico errato

Stato fisico errato, cliccare il C.E.R. per sistemare lo stato fisico.

- Errore: Stato fisico non presente

Stato fisico nel formulario non presente, cliccare il C.E.R. per inserire lo stato fisico.

14.8 Controllo conferimenti transfrontalieri

- Errore: Codice CEE non inserito

Codice CEE su formulario transfrontalieri non inserito. Cliccare sulla serie o nel C.E.R. per inserire il codice mancante.

14.9 Controllo dati Schede RT

- Errore: Codice fiscale non presente

Codice fiscale nella scheda RT non presente. Cliccare sul nominativo per inserire il dato.

- Errore: Il codice fiscale non è corretto

Codice fiscale nella scheda RT non corretto. Cliccare sul nominativo per modificare.

- Errore: Produttore non codificato



Per questo errore contattare l'assistenza estarweb attraverso il modulo "ASSISTENZA" oppure scrivendo una e-mail a: assistenza@eco-management.it, tecnico@eco-management.it

14.10 Controllo dati Schede DR

- Errore: Codice fiscale non presente

Codice fiscale nella scheda DR non presente. Cliccare sul nominativo per inserire il dato.

- Errore: Il codice fiscale non è corretto

Codice fiscale nella scheda DR non corretto. Cliccare sul nominativo per modificare.

- Errore: Impianto non codificato

Per questo errore contattare l'assistenza estarweb attraverso il modulo "ASSISTENZA" oppure scrivendo una e-mail a: assistenza@eco-management.it, tecnico@eco-management.it

14.11 Controllo dati Schede TE

- Errore: Codice fiscale non presente

Codice fiscale nella scheda TE non presente. Cliccare sul nominativo per inserire il dato.

- Errore: Il codice fiscale non è corretto

Codice fiscale nella scheda TE non corretto. Cliccare sul nominativo per modificare.

- Errore: Trasportatore non codificato

Per questo errore contattare l'assistenza estarweb attraverso il modulo "ASSISTENZA" oppure scrivendo una e-mail a: assistenza@eco-management.it, tecnico@eco-management.it

14.12 Controllo dati Schede RT COMUNI

- Errore: MESTRE non è comune

Mestre non è un comune inserire nell'anagrafica il comune Venezia e generare il MUD.

- Errore: Comune non presente



Il comune non è inserito oppure non è corretto, per la modifica entrare nell'anagrafica del produttore e inserire il comune esatto. Generare il MUD.

14.13 Controllo dati Schede DR COMUNE

- Errore: MESTRE non è comune

Mestre non è un comune inserire nell'anagrafica impianto il comune Venezia e generare il MUD.

- Errore: Comune non presente

Il comune non è inserito oppure non è corretto, per la modifica entrare nell'anagrafica dell'impianto e inserire il comune esatto. Generare il MUD.

14.14 Controllo giacenza produttore

- Errore: Le giacenze non coincidono! Contattare l'assistenza

La giacenza totale non è uguale alla somma della giacenza smaltimento e della giacenza recupero.

Per questo errore contattare l'assistenza estarweb attraverso il modulo "ASSISTENZA" oppure scrivendo una e-mail a: assistenza@eco-management.it, tecnico@eco-management.it

14.15 Controllo quantità lavorata in R13,D15 o giacenze non associate

- Errore: Giacenza (iniziale) non associata

La partita in giacenza non è associata a nessuna attività di recupero o smaltimento (in questa dichiarazione bisogna distinguere tra smaltimento e recupero).

Controllo quantità lavorata in R13,D15 o giacenze non associate			
			Avanti
			Trovati: 31
Quantità smalt. D15	Tipo Impianto	G. non associata	Errore
0	Messa in riserva	5	Giacenza (iniziale) non associata

Per sistemare la giacenza nel MUD selezionare la quantità sotto la colonna "G. non associata". Nel pop-up inserire la quantità non associata nella box di testo "Giacenza Recupero" o "Giacenza Smaltimento", per rendere definitivo l'aggiornamento selezionare "Salva G."



GIACENZA MG C.E.R. 080111

GIACENZA AL 31/12 NON ANCORA ASSOCIATA

ASSOCIATA

GIACENZA RECUPERO (R)

GIACENZA SMALTIMENTO (D)

- Errore: Codice destino lavorazione non corretto

Lavorazione avvenuta in R13 o D15, per la correzione selezionare la quantità lavorata sotto la colonna "Quantità lv. R13" o "Quantità smalt. D15".

C.E.R.	Quantità lav. R13	Quantità smalt. D15	Tipo Impianto	G. non associata	Errore
080111	39	0	Messa in riserva	5	Giacenza (iniziale) non associata
080111	39	0	ND	0	Codice destino lavorazione non corretto
080318	2235	0	Materia	0	Codice destino lavorazione non corretto
080318	2235	0	ND	0	Codice destino lavorazione non corretto

Nel pop-up selezionare l'impianto esatto in cui lavorare la quantità d'associare (secondo le direttive della dichiarazione MUD 2024). Procedere poi all'inserimento della quantità da lavorare nella casella recupero o smaltimento corretta, facendo attenzione al tipo d'impianto selezionato. Per rendere definitivo l'aggiornamento premere "Salva".

Scheda Gestione

C.E.R.

Quantità Lavorata

Totale Da associare

IMPIANTO:

Devi assegnare la seguente quantità 2235 che è stata lavorata in R13 e 0 che è stata lavorata in D15 ad una o più operazioni corrette.

R0

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

R13

D1

D2

D3

D4



14.16 Controllo quantità totali complessive

- Errore : Errore di: (x) kg in eccesso

Questo errore è presente quando esiste un'anomalia nelle quantità ricevute, lavorate e in giacenza in una qualsiasi Scheda RIF. L'errore è visualizzato quando la somma delle quantità Consegnata, Lavorata e in Giacenza è minore della somma delle quantità Prodotta, Prodotta Unità Locale e Ricevuta (es. in molti casi l'errore è dovuto alla mancanza della giacenza o della quantità prodotta).

- Mancano: (x) Kg (Forse= giacenza iniziale)

Questo è un avviso su una presunta anomalia nella quantità ricevute, lavorate e in giacenza (nella maggior parte dei casi è dovuta alla giacenza iniziale che nel MUD non è considerata). L'avviso è visualizzato quando la somma delle quantità Consegnata, Lavorata e in Giacenza è maggiore della somma delle quantità Prodotta, Prodotta Unità Locale e Ricevuta (es. la quantità lavorata, consegnata e in giacenza è maggiore a causa della giacenza iniziale dell'anno precedente).

14.17 Controllo dati Schede DR alluminio

Questo controllo verifica quali delle schede IMB-DR sono selezionate come "Alluminio", nel caso di compilazione errata si procede alla modifica direttamente nella scheda IMB-DR, impostando a livello opzioni di generazione MUD l'inserimento manuale.

Escludi Trattamenti Fittizi: ☐ (Generazione molto più lenta)
Escludi GE: ☐ Non genera la scheda GE per rifiuti che sono solo prodotti dal trattamento di altri rifiuti
Tipo Presentazione: Singola
Inserimento manuale: ☒ Inserimento manuale dei dati delle diverse schede
Email(non obbligatorio):
Mesi di attività nell'anno: 12
Annulla e sostituisce: NO Data:
Data certificazione EMAS (Non Obbligatorio)
Numero registrazione certificazione EMAS (Non Obbligatorio)

La modifica si effettua entrando nella lista IMB-DR CER 150104. Se la *checkbox* è selezionata la partita consegnata è alluminio, viceversa se la *checkbox* è deselezionata la partita consegnata non è alluminio.



12		9675	150104	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
R1	0	D1	0		
R2	0	D2	0		
R3	0	D3	0		
R4	9675	D4	0		
R5	0	D5	0		

14.18 Controllo dati alluminio - acciaio

Se il controllo è visualizzato con la quantità a 0 bisogna dividere la quantità di 150104 prodotta nell'unità locale in alluminio o acciaio.

Controllo dati alluminio - acciaio			
Indietro		Avanti	
C.E.R.		150104	Quantità
150104	9675	0	acciaio
150104	9675	0	alluminio

Per dividere la quantità bisogna attivare la modalità inserimento manuale, applicabile nelle opzioni di generazione MUD.

Escludi Trattamenti Fittizi: ☐ (Generazione molto più lenta)

Escludi GE: ☐ Non genera la scheda GE per rifiuti che sono solo prodotti dal trattamento di altri rifiuti

Tipo Presentazione: Singola

Inserimento manuale: ☒ Inserimento manuale dei dati delle diverse schede

Email(non obbligatorio):

Mesi di attività nell'anno: 12

Annulla e sostituisce NO Data:

Data certificazione EMAS (Non Obbligatorio)

Numero registrazione certificazione EMAS (Non Obbligatorio)

La quantità deve essere divisa nei campi testo "alluminio" o "acciaio" nella Scheda IMB – Rifiuto Prodotto nell'unità locale mono o multi materiale.



ECO-Management SRL

www.eco-management.it e-mail: info@eco-management.it

Azienda certificata ISO:9001



Doc: ESTARWEB MUD 2024

Area: IT

Rifiuto prodotto nell'Unità locale

C.E.R. 150102 20 kg

C.E.R. 150103 160 kg

C.E.R. 150104 9675 kg

imballaggi acciaio 0 kg

imballaggi alluminio 0 kg

C.E.R. 191207 665 kg

Dividere la quantità

5000

4675

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

Rifiuto consegnato a terzi

Quantità consegnata 77733 kg

Vettori che hanno trasportato il rifiuto

ffidato il trasporto del rifiuto

ECO-Management SRL

Sede legale: Via Emilia, 7 Monselice (PD)
Tel: +39 049 0990550 Fax: +39 049 0990580
P.IVA 03699350280 Cap.Soc. € 25.000,00

Pag 41



15 Unione di due MUD

In casi eccezionali (esempio: la divisione del produttore e impianto in due registri) è possibile unire 2 MUD in un'unica dichiarazione. Questo è possibile: selezionando dalla lista MUD le dichiarazioni da unire e dal menù laterale sinistro cliccando il tasto "Unisci" (controllare l'inserimento del produttore e impianto nella configurazione MUD).

Nuovo

Esporta

Stampa Riepilogo

Stampa SA1 e SA-AUT

Unisci

Genera MUD Collaboratori

Importa

Genera

Stampa Mud

Riordina

Lista MUD disponibili

Filtri lista MUD

Descrizione:

Anno:

Provincia:

Generato:

<input type="checkbox"/>	Descrizione	Anno	Provincia	Generato	Es
<input checked="" type="checkbox"/>	MUD 2015	2014		SI	
<input checked="" type="checkbox"/>	MUD 2015 Produttore	2014	PD	SI	